

PDF ファイルは「アドビリーダー」で開こう

2017年5月22日

By ミケパパ

ウィンドウズ-7 のパソコンを、ウィンドウズ-10(W-10)にアップグレードしました。

メール添付で届いた資料をダブルクリックして開くと、何故かインターネットの「エッジ」の画面が開きます。

☆けやき倶楽部会員 年齢構成 2017年5月22日現在

会員数 = 254 名
年齢不詳会員 = 8 名 (メール2名、郵送6名)


年齢	総数	男	女	
80歳以上	35	31	4	>=80
75歳～79歳	70	53	17	>=75
70歳～74歳	80	50	30	>=70
65歳～69歳	44	27	17	>=65
60歳～64歳	8	5	3	>=60
55歳～59歳	3	2	1	>=55
50歳～54歳	3	1	2	>=50
50歳未満	3	0	3	<50
生年月日判明会員	246	169	77	
平均年齢 (歳)	73.0			

年齢分布

- 80歳以上
- 75歳～79歳
- 70歳～74歳
- 65歳～69歳
- 60歳～64歳
- 55歳～59歳
- 50歳～54歳
- 50歳未満

この画面で一応印刷やダウンロードはできますが、結構トラブルがあるようです。

しかも、保存されているファイルの名前の前に、見慣れた「アドビリーダー」のマークではなくエッジのマークがついています！ なんでや！





実はこれ、マイクロソフト社の「エッジを使わせたい」というおせっかい戦略のせいのようなのです。

W-7 を W-10 にアップグレードした時に、勝手に PDF を開くデフォルトのアプリを「エッジ」に設定しちゃっているのですね。

これを、従来の「アドビリーダー」で開けるように変えましょう。

手順：

1. 画面左下のウィンドウズマーク  をクリック
2. 出てきた画面の「設定」  をクリック
3. 「Windows の設定」画面の「アプリ」をクリック




4. 「既定のアプリ」をクリック

5. 右側欄の一覧の下の「ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ」をクリック




6. 左側のファイル一覧から、「.pdf」を見つける。


7. 右側のアプリが「Microsoft edge」になっているはずなので、このマークをクリック




8. 「アプリを選ぶ」の画面が出るので、「Adobe Acrobat reader DC」を選ぶ



9. →「pdfファイル」のマークが変わる



*これ以降は、ファイルの前には見慣れたアドビのマークが付き、ダブルクリックすると直接 PDF ファイルが開くようになります。



年齢構成まとめ170522.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
ファイル 編集 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ホーム ツール 年齢構成まとめ170... x

PDFを書き出し
PDFを作成
PDFを編集
注釈
ファイルを結合
ページを整理
入力と署名
署名用に送信
送信とトラック

☆けやき倶楽部会員 年齢構成 2017年5月22日現在

会員数 - 254 名
年齢不詳会員 - 8 名 (メール2名、郵送6名)

年齢分布

年齢	総数	男	女	
80歳以上	35	31	4	>=80
75歳~79歳	70	53	17	>=75
70歳~74歳	80	50	30	>=70
65歳~69歳	44	27	17	>=65
60歳~64歳	8	5	3	>=60
55歳~59歳	3	2	1	>=55
50歳~54歳	3	1	2	>=50
50歳未満	3	0	3	<50
生年月日判明会員	246	169	77	
平均年齢 (歳)	73.0			

以上