

パスワードなしでパソコンを起動する方法

2017 年 6 月 21 日

By ミケパパ

ある会員から「パソコンを起動するとき、一々パスワードの入力をするのが煩わしい。家でパソコンを使うのは私一人だし、外に持ち出すこともない。昔のように、スイッチ入れたら使えるようにならないのか？」との相談を受けました。


確かに、昔はスイッチ入れるだけでパソコンが使えましたが、いつのころからか、起動時(サインインと言います)には、必ずパスワードの入力が必要になりました。これは、誰かが勝手に貴方のパソコンから情報を抜き出したりしないように、という配慮からですが、企業ならまだしも、個人には無関係と思われる。


そこで今日は、パスワードを入力することなくパソコンを起動する方法につき述べてみます。

* 以下、ウィンドウズ-10 の場合について述べますが、他のバージョンでも基本的には同じです。

1. アカウントの種類を確認する

サインイン時のアカウントには、自分で決めた「ローカルアカウント」と、マイクロソフトとの利用契約時に定めた「マイクロソフトアカウント」を使っている場合があります、それぞれでやり方が異なります。まず、貴方のアカウントはどちらか？を確認します。

1) 画面左下隅のウィンドウズマーク  をクリック

2) 出てきたウィンドウ画面左側の「設定」マーク(歯車の形)をクリック → 


3) 「設定」画面が出る→「ユーザーの情報」の画面で、ユーザー名の下が「ローカルアカウント」か「マイクロソフトアカウント」のどちらかを確認する。




* この場合は、ローカルアカウントになっています。マイクロソフトアカウントの場合は、ここにそう書いてあります。

2. ローカルアカウントの場合


- 1) 「設定」画面にて「サインインオプション」をクリック
- 2) 出てきた画面で「パスワード」の「変更」をクリック



- 3) 「現在のパスワード」の入力を促されるので、入力し→「次へ」をクリック



- 4) 次の画面で、「新しいパスワード」の入力画面が出るが、何も入力せずに「次へ」をクリック



- 5) 「完了」をクリック

*これで、次回からパスワードなしでパソコンが起動します。ただし、前のパスワードは、起動以外の場面で聞かれることがママあるそうですので、忘れずどこかにメモしておきましょう。

3. 「マイクロソフトアカウント」の場合：

下記の方法でローカルアカウントに切り替えると同時にパスワード無しに切り替えます。


- 1) 「設定」「ユーザーの情報」画面の「ローカルアカウントでのサインインに切り替える」をクリック



- 2) 現在の「マイクロソフトアカウント」のパスワードの入力を要求されるので、入力→「次へ」



- 3) ローカルアカウントのパスワード入力を促されるが、ユーザー名(何でもよい)以外は空欄のまま「次へ」をクリック



- 4) 最後の画面で「サインアウトと完了」ボタンをクリック

以上